

1. Fonctionnalités

WTDnICE est une application pour des terminaux portables sur Windows CE qui permet de télécharger des fichiers de configuration (.cfg) à partir d'un PC où WireLess TelNet Downloader est en déroulement.

Le transfert de fichiers se fait à travers le réseau TCP/IP par voie radio.

2. Topologie



Topologie du réseau sans fil.

3. Configuration Nécessaire

Terminal PDT	<ul style="list-style-type: none">• Windows CE• Programme WTDnICE
Réseau Spectrum 24	<ul style="list-style-type: none">• Access Point connecté au serveur• Réseau 802.11 configuré
Serveur WTDnI	<ul style="list-style-type: none">• PC sous Plate-forme Windows 95, 98, Me, NT, 2000 ou XP.• Programme WTDnI• Carte ETHERNET• Réseau TCP/IP configuré


4. Installation

WireLess TelNet Downloader CE (WTDnICE) est installé avec WireLess TelNet Emulator CE (WTnCE).

Voyez l'aide de WTnCE pour plus d'information.

Un raccourci vers WTDnICE sera créé dans le menu Démarrer de Windows CE, sur le terminal portable.

5. Exécution

Dans le menu Démarrer de Windows CE vous trouverez un raccourci vers WTDnICE que vous pourrez identifier avec l'icône: 




6. Menu Principal

Le menu principal de WTDnICE est composé de trois options:

- Connecter: Commence le transfert de fichiers à partir du serveur.
- Configuration: Permet de configurer l'adresse IP et le port du serveur, ainsi que la langue de WTDnICE.
- Sortie: Ferme l'application.

En plus, la configuration actuelle de l'adresse IP et le port du serveur sont affichés.




7. Configuration

7.1. Langue

WTDnICE est disponible en trois langues: français (FR), anglais (EN) et espagnol (ES).

La langue peut être sélectionnée à partir du menu de configuration. Il sera nécessaire de relancer l'application pour que les changements prennent effet.




7.2. Configuration IP

Dans la partie configuration vous devrez spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur du quel vous voulez télécharger les fichiers de configuration (.cfg)


Note: WireLess TelNet Downloader (WTDnI) devra être en déroulement au moment du transfert de fichiers.

Vous devrez spécifier aussi le port du serveur au quel vous voulez vous connecter. Le port par défaut est le 3001.



8. Connecter

Pour initier le transfert de fichiers à partir du serveur vous devez choisir l'option Connecter du menu principal. Une fois choisi cette option le téléchargement est initié. Un écran affiche les résultats de la communication entre le terminal portable et le serveur.



Visitez notre site <http://www.softogo.com/>
Contactez nous info@softogo.com